

台灣麻將台數表

預設為多數台灣牌桌與主要 App 的玩法（正花正字）。各家不同的值標在每行下方。詳細條件、來源與計算機：mahjongorchid.com/zh-tw/tai/

每家付：底 + 台 × 單位

自摸三家付・放槍一家付

莊家 +1・連2拉N +2N（只在莊家與付款方之間）

基本	怎麼胡的	大牌與特殊
莊家 Dealer 1 台 莊家贏或輸的每一筆付款都加 1 台，閒家之間的付款不加。	邊張・中洞・單吊・獨聽 single waits 1 台 胡牌前只聽一種牌：邊張、中洞、單吊，或其他獨聽。 變體：宅神爺 2	小三元 Little three dragons 4 台 兩組三元牌刻子加一對三元牌，4 台，取代三元牌。 變體：宅神爺 6・Willoughby 7
連2拉N Dealer streak 2N 台 N 是莊家連續做莊的手數，胡牌或流局都算。連2拉2 是 4 台，加上莊家共 5 台。 變體：戲谷 2N（可設為 N）・麻將大師 連 + 拉・Willoughby 每次連莊 +2	搶槓 Robbing a kong 1 台 胡別人加槓的那張牌，1 台。視同加槓的人放槍，由他一人付，沒有自摸台。 變體：宅神爺 2	大三元 Big three dragons 8 台 中、發、白三組刻子，8 台，取代三元牌。 變體：宅神爺 12・Willoughby 14
門清 Concealed hand 1 台 沒有吃、碰、明槓或加槓，暗槓可以。胡放槍時算 1 台；自摸時改算門清自摸。 變體：宅神爺 2	槓上開花 Win on a replacement 1 台 槓或補花之後補進來的牌自摸，1 台，自摸另計。 變體：宅神爺 2	小四喜 Little four winds 8 台 三組風牌刻子加一對風牌，8 台。圈風、門風照算。 變體：宅神爺 12・Willoughby 7
自摸 Self-draw 1 台 胡的牌是自己從牌牆或補牌摸到的，1 台。門清的手牌改算門清自摸。 變體：宅神爺 2	海底撈月 Last-tile self-draw 1 台 自摸最後一張可以摸的牌，1 台，自摸另計。 變體：宅神爺 2	大四喜 Big four winds 16 台 東南西北四組刻子，16 台，取代圈風、門風。 變體：宅神爺 24・Willoughby 14・麻將大師 16，風台另計
門清自摸 Concealed self-draw 3 台 門清又自摸，一行算 3 台：門清 1、自摸 1、不求 1，俗稱「門清一摸三」。 變體：宅神爺 5	河底撈魚 Last-discard win 1 台 摸到海底的人打出的那張牌被你胡，1 台。 變體：宅神爺 2	宣告聽牌 Declared ready 1 台 聽牌時宣告，1 台。宣告之後只能打摸進來的牌。 變體：宅神爺 2
不求 Unaided 1 台 天聽或地聽的手牌自摸時，門清已經算在聽牌台裡，「不求」的 1 台照算。	全求人 All melded 2 台 五組都是吃、碰、明槓或加槓來的，手上只剩一張，胡放槍，2 台。不另計單吊。 變體：宅神爺 3・麻將大師 3（含單吊）	地聽 Earthly ready 4 台 留下第一張摸牌，在第一次打牌時宣告聽牌，而且沒有人吃碰槓過，4 台。取代宣告聽牌和門清。 變體：維基教科書 8
風牌與三元	半求人 All melded, self-drawn 1 台 和全求人一樣，但是自摸，1 台，自摸另計。 變體：維基教科書 有一說 +1	天聽 Heavenly ready 8 台 發到的牌就聽了，在第一次打牌時宣告，8 台。取代宣告聽牌和門清。 變體：維基教科書 16
圈風 Round wind 1 台 圈風的刻子或槓，每組 1 台。東風圈時，誰有東風刻子都算。 變體：宅神爺 列出，未給值	牌型	人胡 Human win 8 台 閒家在自己第一次摸牌之前胡放槍，而且沒有人吃碰槓過，8 台。 變體：宅神爺 16・麻將大師 16
門風 Seat wind 1 台 自己門風的刻子或槓，每組 1 台。門風從開門的那一家（東家）算起，不一定是莊家。 變體：宅神爺 列出，未給值	平胡 All chows 2 台 五組順子加一對數牌，沒有字、沒有花，胡放槍而且聽雙頭，2 台。門清另加。 變體：宅神爺 3，不可門清	地胡 Earthly win 16 台 閒家第一次摸牌就自摸，而且沒有人吃碰槓過，16 台。 變體：宅神爺 24・Willoughby 14・維基教科書 16（胡莊家的第一張牌）
三元牌 Dragon pung 1 台 中、發、白的刻子或槓，每組 1 台。 變體：宅神爺 2	三暗刻 Three concealed pungs 2 台 三組自己摸齊的刻子，暗槓也算，2 台。被放槍完成的那一組不算暗刻。 變體：宅神爺 3	天胡 Heavenly win 24 台 莊家補完花，開局的十七張就胡了，24 台。 變體：維基教科書 32・宅神爺 36・麻將大師 16・Willoughby 14
花牌	四暗刻 Four concealed pungs 5 台 四組暗刻，5 台，取代三暗刻。 變體：宅神爺 7・Willoughby 7	八仙過海 Eight Immortals 8 台 八張花全部到手，立刻胡，8 台，三家都付。 變體：宅神爺 16・Willoughby 14・華人麻將競技聯盟 不能直接胡，只加 8 台
正花 Own flower 1 台 號碼和自己座位相同的花，每張 1 台：東 1、南 2、西 3、北 4。 變體：宅神爺 列出，未給值	五暗刻 Five concealed pungs 8 台 五組暗刻，8 台，取代四暗刻。 變體：宅神爺 12・Willoughby 14	七搶一 Seven robs one 8 台 你有七張花，搶別人的第八張，立刻胡，8 台，被搶的人一人付。 變體：宅神爺 16・麻將大師 不玩・Willoughby 14・華人麻將競技聯盟 不玩
花槓 Flower set 2 台 集滿梅蘭菊竹或春夏秋冬一整組，2 台，取代那一組的正花。 變體：戲谷 1・維基教科書 2，正花另計	碰碰胡 All pungs 4 台 五組都是刻子或槓，加一對，4 台。也叫對對胡。 變體：宅神爺 6・Willoughby 7	配牌花胡 Flower win from the deal 12 台 開局發牌補花後，就已經是八仙過海或七搶一，12 台。
	混一色 Half flush 4 台 一種花色加字牌，4 台。也叫湊一色。 變體：宅神爺 6・Willoughby 7	見花見字的桌子 不算圈風、門風、正花，改算：見花見台 1・見風見台 1・無字無花 2・明槓 1・暗槓 2
	清一色 Full flush 8 台 只有一種花色，沒有字牌，8 台。 變體：宅神爺 12・Willoughby 14	
	字一色 All honours 8 台 全部都是字牌，8 台，不另計碰碰胡。 變體：維基教科書 8 到 24 以上（有討論）・明星3缺1 併入清一色・宅神爺 16・麻將大師 16，碰碰胡等另計	

台數計算機
點進你的牌，算出每家付多少

